



Hinweise für die Installation eines neuen Arbeitsplatzes



Diese Anleitung soll Ihnen Hilfestellung geben, einen neuen Arbeitsplatz mit BS zu installieren. Bitte beachten Sie, dass sich diese Anleitung rein mit der Arbeitsplatzinstallation bei Bestandskunden beschäftigt. Einstellungen am Server etc. sind hier nicht erläutert. Sollten Sie Server und Arbeitsplätze bei einem Neukunden installieren, finden Sie hier im Downloadbereich unserer Homepage eine gesonderte Anleitung.

Vorbereitung

Fügen Sie den Rechner im Netzwerk hinzu und verknüpfen Sie das Serverlaufwerk, das alle anderen Arbeitsplätze für die Arbeit mit BS verwenden, als festen Laufwerksbuchstaben. Der Einfachheit halber verwenden wir in den Beispielen dieser Anleitung das Netzlaufwerk X:

Stellen Sie sicher, dass der neue Arbeitsplatz bzw. der Benutzer die nötigen Rechte auf den Ordner BSWIN auf dem Server erhält (Lese- und Schreibzugriff).

1. Installation von BS

Führen Sie aus x:\bswin die Datei *BS-Inkasso-Arbeitsplatz.exe* (bei BSAnwalt bitte die *BS-Anwalt-Arbeitsplatz.exe*) mit Doppelklick aus.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es beim Ausführen als Administrator zu Problemen kommen kann, wenn unter dem Administratorkonto das Laufwerk X: nicht verknüpft ist. Stellen Sie also bitte sicher, dass das Netzlaufwerk unter dem Administratorkonto mit dem Buchstaben X: verknüpft ist oder dass der Windows-Benutzer genügend Rechte hat, diese Installation ohne Administrator auszuführen.





Wählen Sie bei ,*Firma* bitte die entsprechende Firma aus, in unserem Beispiel *INKASSO* und klicken Sie auf [Starten]

船 BS-Arbeitsplatz		×
BSINKS Die Inkasso-Se	SSO Mware	Starten Beenden
Installationsverzeichnis	X:\bswin	
Windows-Verzeichnis	C:\WINDOWS	
Firma	INKASSO	
	TEST	
]		

Nach erfolgreicher Installation schließen Sie das Programm mit [BEENDEN]

船 BS-Arbeitsplatz			×
BSINKS Die Inkasso-Se	SSO Wware		Starten Beenden
Installationsverzeichnis	X:\bswin		
Windows-Verzeichnis	C:\WINDOWS		
Firma	INKASSO	•	
Arbeitsplatzinstallation ge Windowsverzeichnis: C: Installationsverzeichnis: Derzeugen Desktopeinträg Installation beendet	tartet MINDOWS ∶\bswin e und Startmenü	_	





2. Einrichten der ODBC-Datenquelle

Diese finden Sie in

Systemsteuerung – Verwaltung – ODBC-Datenquellen (32Bit).

Achtung: Es ist zwingend erforderlich, dass Sie die 32Bit-Datenquelle verwenden, auch wenn der Rechner ein 64Bit-System ist. Sollten Sie mit einem Betriebssystem arbeiten, das älter ist als Windows 10, finden Sie den 32Bit-Datenquellen-Administrator unter *c:\windows\syswow64 – odbcad32.exe*

Im Datenquellen-Administrator wechseln Sie bitte zum Reiter ,System-DSN' und klicken auf [HINZUFÜGEN]

Neue Datenquelle erstellen		×
	Wählen Sie einen Treiber aus, für den Sie eine Datenqu erstellen möchten.	uelle
	Name V	/ ^
	Microsoft Paradox Driver (*.db)	0
011	Microsoft Paradox-Treiber (*.db)	0
	Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) 1	0
	Microsoft Text-Treiber (*.txt; *.csv) 1	I
	ODBC Driver 17 for SQL Server 2	2
	SQL Server 1	
	SQL Server Native Client 11.0 2	² •
	< >	
	< Zurück Fertig stellen Abbred	hen:

Scrollen Sie nach unten und wählen Sie ,SQL Server' aus. Klicken Sie auf [FERTIG STELLEN] Es öffnet sich ein neues Fenster für die Konfiguration der Datenquelle.





Neue Datenquelle für SC	QL Server erstellen	×
	Dieser Assistent ist Ihnen beim Erstellen einer ODBC-Datenquelle behilflich, anhand derer Sie sich mit einem SQL Server verbinden könner Welchen Namen möchten Sie verwenden, um auf die Datenquelle zu verweisen? Name: bsql Wie möchten Sie die Datenquelle beschreiben? Beschreibung:	ı.
	Mit welchem SQL Server möchten Sie sich verbinden? Server: PAMELA-NEU\SQL2014ST	2

Als Name vergeben Sie bitte *bsql* Eine Beschreibung ist optional. Der Name muss zwingend in Kleinbuchstaben geschrieben werden.

Wählen Sie unten den Server aus. Klicken Sie auf [WEITER].

Microsoft SQL Server D	SN Konfiguration	Х
	 Wie soll SQL Server die Authentizität des Benutzernamens bestätigen? Mit Windows NT-Authentifizierung anhand des Benutzernamens Netzwerk. Mit SQL Server-Authentifizierung anhand des vom Benutzer eingegebenen Benutzernamens und Kennworts. Klicken Sie auf "Clientkonfiguration", um die Netzwerkbibliothek für die Kommunikation mit dem SQL Server zu ändem. 	; im
	Zum SQL Server verbinden, um Standardeinstellungen für die zusätzlichen Konfigurationsoptionen zu erhalten. Benutzemame: bsinkasso Kennwort:	
	< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe	





Wählen Sie den Punkt *,Mit SQL Server-Authentifizierung...*⁺ aus und vergeben Sie unten die Benutzerdaten. In unserem Beispiel *bsinkasso* mit Passwort *bsinkasso*. Sollten Sie sich nicht sicher sein, mit welcher Authentifizierungsart der Kunde arbeitet bzw. was die genauen Daten für die SQL-Anmeldung sind, folgen Sie bitte den Anweisungen weiter unten unter Punkt 2.1.

Klicken Sie danach und auch im folgenden Fenster auf [WEITER] und im letzten Fenster auf [FERTIG STELLEN].

Es wird Ihnen das ODBC Microsoft SQL Server Setup angezeigt, wo Sie die Datenquelle noch testen können. Bestätigen Sie diese Fenster mit [OK]



HINWEIS: Sollte es bei der Einrichtung dieser Datenquelle bereits zu Verbindungsfehlern zum Server kommen, überprüfen Sie bitte, ob die von Ihnen verwendeten Benutzername und Passwort korrekt sind. Überprüfen Sie auch die Firewalleinstellungen am Server und stellen Sie sicher, dass der SQL Serverdienst und der Browserdienst am Server als Ausnahme zugefügt sind. Weitere Überprüfungsmöglichkeiten finden Sie am Ende dieser Beschreibung

2.1 SQL Server-Authentifizierung oder Windows NT-Authentifizierung

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Kunde mit SQL Server-Authentifizierung oder mit Windows NT-Authentifizierung am SQL Server arbeitet, können Sie dies ganz leicht nachprüfen.

In *X:\BSWIN* finden Sie einen Ordner *NULL*. Öffnen Sie die darin befindliche Datei PASSWD bitte mit dem Editor.

Suchen Sie bitte über die Suchfunktion nach dem Eintrag SQLCON.

Arbeitet der Kunde mit SQL Server-Authentifizierung, sollten sich in der Sektion [PFADE] zwei Einträge dieser Art finden lassen:

SQLCON_UID=bsinkasso	<= SQL-Anmeldename
SQLCON_PWD=bsinkasso	<= SQL-Anmeldung Passwort.

Bitte beachten Sie, dass die beiden Werte hinter = in dieser Dokumentation nur Beispiele sind.

Verwenden Sie hier die Daten des Kunden in der ODBC-Datenquelle.

Sind diese beiden Einträge nicht vorhanden, arbeitet der Kunde am SQL Server mit einer Windows NT-Authentifizierung. Wählen Sie bei Anlage der ODBC-Datenquelle diese entsprechend aus.





Schließen Sie die Datei PASSWD bitte. Da Sie keine Änderungen vorgenommen haben, sollte keine Speicherabfrage erscheinen. Kommt diese trotzdem, klicken Sie bitte auf [Nicht Speichern].

3. PATH-Variable eintragen

Ab diesem Zeitpunkt lässt sich BS bereits mit Doppelklick auf die Desktopverknüpfung starten und es fehlt nur eine Einstellung, die Sie noch vornehmen müssen.

Sie müssen in den Umgebungsvariablen die Path-Variable um einen Eintrag ergänzen. Klicken Sie hierzu im Windows Explorer mit rechts auf ,*Dieser PC*⁴ und wählen Sie die *,Eigenschaften*⁴ aus.

Es öffnet sich die System-Anzeige. Klicken Sie hier auf der linken Seite auf den Punkt ,*Erwei*terte Systemeinstellungen'.

In den Systemeigenschaften , Erweitert' wählen Sie unten die [UMGEBUNGSVARIABLEN]

Variable	Wert				
OneDrive	C:\Users\Grit S	oringer\OneDrive			
Path	C:\Users\Grit S		al\Microsoft\Windo	wsApps;	
TEMP	C:\Users\Grit Springer\AppData\Local\Temp				
тмр	C:\Users\Grit Springer\AppData\Local\Temp				
			NI	Deschaiten	Löschen
			iveu	bearbeiten	coschen
			Neu	bearbeiten	Losenen
stemvariable	n		Neu	bearbeiten	Losenen
stemvariable Variable	n	Wert	Neu	bearbeiten	Loschen
stemvariable Variable ComSpec	'n	Wert C:\WINDOWS\syster	m32\cmd.exe	bearbeiten	Loschen
stemvariable Variable ComSpec DriverData	n	Wert C:\WINDOWS\system C:\Windows\System	m32\cmd.exe	ata	Loschen
stemvariable Variable ComSpec DriverData NUMBER_OF	n -processors	Wert C:\WINDOWS\system C:\Windows\System 6	m32\cmd.exe 132\Drivers\DriverD	ata	Loschen
stemvariable Variable ComSpec DriverData NUMBER_OF OS	n :_PROCESSORS	Wert C:\WINDOWS\system C:\Windows\System 6 Windows_NT	m32\cmd.exe 32\Drivers\DriverD	ata	Loschen
stemvariable Variable ComSpec DriverData NUMBER_OF OS Path	n 	Wert C:\WINDOWS\system C:\Windows\System 6 Windows_NT C:\Program Files (x8	m32\cmd.exe 132\Drivers\DriverD	ata Oracle\Java\javapat	h;C:\WIN
stemvariable Variable ComSpec DriverData NUMBER_OF OS Path PATHEXT	n 	Wert C:\WINDOWS\system 6 Windows_NT C:\Program Files (x8 .COM;.EXE;.BAT;.CM	m32\cmd.exe 132\Drivers\DriverD 16)\Common Files\ ID;.VBS;.VBE;JS;JSE	oracle\Java\javapat	h;C:\WIN
stemvariable Variable ComSpec DriverData NUMBER_OF OS Path PATHEXT PROCESSOR	n -processors ARCHITECTURE	Wert C:\WINDOWS\system 6 Windows_NT C:\Program Files (x8 .COM;.EXE;.BAT;.CM AMD64	m32\cmd.exe i32\Drivers\DriverD i6)\Common Files\ D;.VBS;.VBE;.JS;.JSE	ata Oracle\Java\javapat ;.WSF;.WSH;.MSC	h;C:\WIN
stemvariable Variable ComSpec DriverData NUMBER_OF OS Path PATHEXT PROCESSOR	n -processors ARCHITECTURE	Wert C:\WINDOWS\system 6 Windows_NT C:\Program Files (x8 .COM; EXE; .BAT; .CM AMD64	m32\cmd.exe i32\Drivers\DriverD i6)\Common Files\ D;.VBS;.VBE;JS;JSE	ata Oracle\Java\javapat ;.WSF;.WSH;.MSC	h;C:\WIN

Suchen Sie im unteren Bereich bei den Systemvariablen nach dem Eintrag ,Path' und klicken Sie diesen doppelt an.

Fügen Sie folgenden neuen Eintrag hinzu: x:\bswin\prg





Bitte beachten Sie, dass der Laufwerksbuchstabe bei Ihnen ein anderer sein kann und nur in unserem Beispiel X: lautet. Es ist auch möglich, dass Sie den Ordner BSWIN direkt als Laufwerk verknüpft haben oder dass der Ordner BSWIN am Server in einem Unterordner liegen kann, der dann verknüpft wurde.

Der Eintrag könnte also genauso gut X:\prg oder x:\Programme\bswin\prg lauten. Bitte prüfen Sie über den Windows Explorer das richtige Verzeichnis.

Bestätigen Sie den neuen Eintrag mit [OK] und alle vorherigen Fenster ebenso.

An diesem Client kann nun mit BS gearbeitet werden.

Die Einrichtung des Outlook Addins und der Word-Vorlagen sind in einer gesonderten Beschreibung erklärt.





Troubleshooting

Es gibt auf dem Desktop keine Verknüpfung zu BSAnwalt / BSInkasso

Lösung: Legen Sie eine neue Verknüpfung an nach x:\bswin\prg\bsprog.exe und benennen Sie diese entweder BSAnwalt oder BSInkasso.

Beim Einrichten der ODBC-Datenquelle kommt ein Verbindungsfehler

- **Lösung 1:** Die Benutzerdaten sind falsch. Überprüfen Sie Ihre Eingabe auf eventuelle Tippfehler.
- Lösung 2: Die Firewall blockiert den Zugriff. Deaktivieren Sie die Firewall testweise und schauen dann, ob die ODBC-Datenquelle verbindet. Falls ja, fügen Sie bitte SQL Serverdienst und Browserdienst in der Firewall als Ausnahmen hinzu, aktivieren Sie die Firewall wieder und versuchen Sie es erneut.
- Lösung 3: Die Dienste am Server sind nicht gestartet. Starten Sie im SQL Konfigurationsmanager unter Dienste den SQL Server sowie den Browser und stellen Sie sicher, dass beide als automatisch starten definiert sind.
- Lösung 4: Es soll TCP/IP verwendet werden, aber das Protokoll ist im SQL Konfigurationsmanager nicht aktiviert. Aktivieren Sie es und starten Sie den SQL Serverdienst neu. Versuchen Sie die ODBC-Datenquelle erneut zu verbinden.
- Lösung 5: Der Server erlaubt keine Remoteverbindungen. Starten Sie hierfür am Server das SQL Management Studio, verbinden Sie sich mit dem Server und klicken Sie mit rechts auf den Server, um in die Eigenschaften des Servers zu gelangen. Dort klicken Sie auf "Verbindungen" und überprüfen, ob bei "*Remoteverbindungen mit diesem Server zulassen*" ein Haken gesetzt ist. Falls nicht, haken Sie das bitte an und starten Sie den SQL Serverdienst neu.
- Lösung 6: Fehlt evtl. die Instanz beim Servernamen? Bitte beachten Sie, dass evtl. Instanzen am SQL-Server bei der Verbindung mit angegeben werden müssen. Also SERVERNAME\INSTANZNAME, in unserem Beispiel aus den Screenshots weiter oben ist der Servername PAMELA-NEU und die Instanz ist SQL2014ST. Entsprechend verwenden wir dies in der ODBC-Datenquelle.
- Lösung 7: Es gibt Probleme mit der DNS-Auflösung. Versuchen Sie bitte in der ODBC-Datenquelle statt des Servernamens einfach mal die IP-Adresse des Servers. Sollte es damit funktionieren, stellen Sie bitte an allen PCs sicher, dass Sie die IP-Adresse verwenden. Ein Mischbetrieb sollte nicht erfolgen. Achten Sie aber auch hier darauf, einen eventuellen Instanznamen hinter der IP-Adresse mit anzugeben, also z.B. 192.168.100.22\SQL2014ST





Die ODBC-Datenquelle hat sich verbunden aber BS startet nicht und bringt auch keinen Fehler

Überprüfen Sie im Taskmanager, ob bei den Prozessen die Datei bsprog.exe läuft. Falls ja, beenden Sie diese bitte. Falls Sie die ODBC-Datenquelle über den Servernamen verbunden haben, hinterlegen Sie hier bitte die IP-Adresse des Servers und versuchen erneut BS zu starten. Es kann u.U. passieren, dass sich Probleme in der DNS-Auflösung nur auf Anwendungsebene zeigen.

Falls BS immer noch nicht startet, dann warten Sie bitte, bis der SQL-Server eine Fehlermeldung anzeigt. Dies kann ggfs. einige Minuten dauern.

Beim Start von BS über die Verknüpfung erscheint eine Meldung diese	er Art
---	--------

BS-Explorer	Х
error create testmsg (3) BS-Explorer, error LoadLibrary ('C:\BSWIN\PRG\\sql.dll', 126), 0, 0 (c:\BSWIN\PRG\\log.txt)	
ОК	

Es gibt ein lokales, temporäres BS-Verzeichnis, das analog zum Server existieren muss. Hierbei ausschlaggebend ist das PRG-Verzeichnis des Servers. Ist das PRG-Verzeichnis am Server am Client wie in unserem obigen Beispiel x:\bswin\prg, dann muss lokal am Client ein Verzeichnis c:\bswin\prg vorhanden sein. Gibt es in c:\bswin keinen Ordner PRG, legen Sie diesen einfach an. Befindet sich das PRG-Verzeichnis direkt auf dem Serverlaufwerk, also unter x:\prg, dann muss es lokal ebenfalls ein Verzeichnis c:\prg geben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie bitte auf C: einfach einen neuen Ordner PRG an. Versuchen Sie danach, ob BS sich nun starten lässt.

> Sollten Sie Fragen haben, erreichen Sie die Hotline montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr telefonisch unter 089/451 90 10 sowie per E-Mail unter <u>hotline@bs-anwalt.de</u> bzw. <u>hotline@bs-inkasso.de</u>